

Permissão de Usuários



A Preference Brasil é uma empresa do grupo Esquadgroup



Enerstina Vieira Neves 366 Jd. São Marcos • 18056-360 • Sorocaba / SP • + 55 |15| 3222.3868 • www.esquadgroup.com.br



Conteúdo

1. Propósito	3
2. Permissão de Usuários PrefGest	4
3. Permissão de Usuário para PrefCad	10







1. Propósito

Este documento destina-se a explicar a ação para liberar permissões em um banco de dados para aplicações PrefSuite.

Esse controle é feito pela aplicação PrefUserRights.







2. Permissão de Usuário

Esta aplicação é utilizada para controlar os acessos dos usuários ao banco de dados, com base nos diferentes módulos do programa ou aplicações do PrefSuite.

Esta aplicação esta liberada a todos os utilizadores, mais recomenda-se deixar apenas os Administradores do sistema, ocultando para os outros usuários.

Quando você abre o arquivo, você pode visualizar os usuários ou grupos com permissões para acessar o banco de dados atual, que é indicado no canto superior direito.



Figura 1. Aplicando permissões de usuário

Para alterar a base de dados, você pode usar o menu Opções > Origem de dados ou pressione o botão "Selecionar" na janela principal. Na janela seguinte escolher a Base de Dados e Servidor.







Co	onfigure Datasou	rce	X
	Server		
	Server name:	(Local)\SQLSERVER2008	•
	Database:	MaterialBase	•
	Authentication		
		Trusted connection	
	User:	sa	
	Password:		
		Remember password	
		OK Can	cel

Figura 2. Selecionar Base de Dados

Quando pressionar OK, as permissões será no banco de dados selecionado. Os usuários e grupos podem ser relacionados a um domínio. Para adicionar esse domínio, selecione no menu Opções > Incluir Dominios.

闭 Incluir dominios			23
Selecciona o dominio que desejas incluir	Incluir -> <- Não incluir	Lista de dominios incluidos	
Aceitar		C	ancelar

Figura 2. Incluir Dominio a Base de Dados.







Na opção a esquerda, mostra os domínios detectados na rede local, e a direita para ser incluído na base de dados atual. Usando os botões na parte central estão *"Incluir"* e "*Não Incluir"*. Para sair dessa janela confirmando os dados, clique em *Aceitar*.

Antes de adicionar um usuário ou grupo de usuários para dar permissão, precisará escolher um módulo a esquerda em que as permissões serão atribuídas.



Figura 4. Módulos do Programa que podem dar Permissões.







Pressionando o botão "Adicionar" na tela principal, a seguinte janela será aberta no qual indicaremos o usuário correspondente:

Adicionar membros		
Seleccione o dominio	ALUMISOFT -	
Osuarios do dominio	🔘 Grupos Globais	Mostrar
Usuarios locias	Grupos locais	
Administrador Convidado Rafael Antoneli Teste		
Ver usuarios do grupo	Ver grupos a que pertencem	
🔲 Introduzir usuario m	anualmente (Dominio\Usuario):	
Nome:	Usuario	🔘 Grupo
	Adicionar	Cancelar

Figura 5. Adicionando Usuários

Você pode selecionar o domínio e depois clicar no botão *Mostrar*, onde será exibido os usuários do domínio selecionado ou de acordo com o que foi indicado acima, ou se marcar "Digitar o usuário Manualmente", você pode especificar o usuário no campo abaixo. O usuário que você acabou de adicionar agora aparece na tela principal do aplicativo, este é o lugar onde você pode especificar o tipo de permissão a ser atribuído. As opções são:

- Oculto;
- Leitura;
- Leitura e Escrita;

Se você ativar a opção, "Gestão de Relatórios", o usuário poderá enviar e imprimir modelos de relatórios.

Arrastre aquí el nombre de la columna por el que quiera agrupar							
Tipo	Miembro	Acceso	Gestión de informes	Filtro			
8	PREF-ANTONELI\Rafael A	Lectura y escritura	V				

Figura 6. Tipo de permissões para os usuários







Essas permissões são para a aplicação ou parte do programa que foi seleciona no menu principal do aplicativo.

Depois de associar uma permissão, clique no botão *Salvar*, na barra de ferramentas ou pelo menu, Arquivo > Salvar.

Uma vez que todas as informações necessárias foram indicadas, podemos consultar as permissões clicando no Menu Opções > Ver membros com acesso. Onde podemos ver a seguinte janela.

os e usuários com acessos no Pre	fSuite									
A seguir estão os usuarios que tem p	ermissões atribuid	as no PrefSuite. Os us	uários pode	m ter herd	ado as per	missões de algum	grupo a que	pertencen	۱.	
Foi adicionado autorizações de contro	olo total, este terá	á preferencia sobre os r	estantes							
Arraste para aquí o pome da colupa	nua daraia nara a	00.10.3r				_	_			_
Membro	que deseja para a Tipo	Controlo Total	Vendas	Clientes	Provect	Precos	Comerci.	Numera.	Price M.	Plani
PREF-ANTONELI\Rafael Antoneli	Usuario	Leitura e escrito	Oculto	Oculto	Oculto	Oculto	Oculto	Oculto	Oculto	Ocult
< III										•

Figura 5. Usuários com permissões na base de dados

Aqui os dados não podem ser alterados, é só para verificar as permissões sobre os diferentes módulos do programa. Para sair, pressione OK.

Para remover as permissões associadas a um usuário, selecione na lista e clique em "Remover" na tela inicial do aplicativo.

No menu Opções > Ignorar permissões , podem ser ativado para não levar em conta as permissões indicada, isto é, para aqueles que não querem usar os controles através de permissões.

Então o programa vai permitir o controle total a todos os usuários que acessam o banco de dados.

Opç	ões Idioma Ajuda							
	Origem de dados							
	Incluir dominios							
	Ver membros com acessos							
✓	Ignorar Acessos							

Figura 5. Ignorar permissões na base de dados







Por ultimo, você também pode alterar o idioma do aplicativo, para fazer isso, selecione o idioma desejado a partir do menu *Idioma.*











3. Permissão de Usuário para PrefCad

Para seção PrefCad, encontramos três pontos:



Figura 10. Na seção PrefCad

- Guardar no PrefCad: Concede permissões para armazenar modelos de PrefGest, especificamente a partir da janela de propriedades do modelo (Ver figura 11).
- PrefCad: Concede permissão para acessar PrefCad. Para fazer isso, o usuário irá selecionar a permissão "Leitura e Escrita", porque só com a permissão de "leitura" não é possível acessar o programa. Ao dar permissão de "Leitura e Escrita", o usuário nessa seção permitirá que você armazene ou modifique projetos existentes. Não é possível por parte do programa estabelecer permissões para acessar o PrefCad, e não pode salvar as alterações.
- Editar no PrefCad: Concede permissão para editar modelos no PrefCad, desde a janela e as propriedades do modelo (Ver figura 11).









Figura 10. Propriedades de uma Janela no PrefGest



